INSTALANDO FEDORA

Parte de Texto plano y parte de screenshots (nota para Santiago)

Acerca de esta guía de Instalación

Este manual le ayuda a instalar Fedora Core en escritorios, laptops y servidores. El sistema de instalación es lo suficientemente flexible como para usarlo sin conocimiento previo de Linux o de redes de computadoras. Si selecciona las opciones por defecto, Fedora Core provee un sistema operativo de escritorio completo, que incluye aplicaciones de productividad, utilitarios de Internet y herramientas de escritorio.

Nota Legal:

Todos los contenidos vertidos aquí son una versión resumida del manual oficial de Fedora Core, tomada de su sitio web oficial. Red Hat y Fedora, y sus logos sonmarca registrada de Red Hat Inc. Permitida su reproducción bajo permiso exclusivo del autor. Prohibida su venta.

Entendiendo la Arquitectura i386 y Otras

El Proyecto Fedora provee distribuciones de Fedora Core para diferentes tipos de computadoras. Cada distribución de Fedora Core se construye para computadoras basadas en una *arquitectura* específica. La arquitectura describe el procesador que tiene la computadora.

i386

Los procesadores compatibles con x86, incluyendo el Pentium de Intel, Pentium-MMX, Pentium Pro, Pentium-II, Pentium-III, Celeron, Pentium 4, Xeon, Core Duo y Centrino/Centrino Duo; VIA C3/C3-m y Eden/Eden-N; y AMD Athlon, AthlonXP, Duron, AthlonMP, Sempron y Turion

ppc

Los procesadores PowerPC, tales como los que hay en la Apple Power Macintosh, G3, G4 y G5, y sistemas IBM pSeries

x86_64

Los procesadores AMD de 64-bit como el Athlon64/FX/X2, Turion64, Opteron; y los procesadores Intel de 64-bit como el EM64T

Almacenamiento

Un sistema Fedora requiere un mínimo de 700 MB de almacenamiento para un sistema de línea de comando. Un sistema de escritorio con las aplicaciones por defecto requiere al menos 3 GB de almacenamiento. Puede instalar copias múltiples de Fedora en la misma computadora.

Red

Por defecto, los sistemas Fedora Core intentan descubrir la configuración correcta de conexión a redes usando *DHCP* (Protocolo de Configuración Dinámica de Equipo). Su red puede incluir un proveedor de DHCP que envía las configuraciones a otros sistemas que lo requieran. El proveedor de DHCP puede ser un ruteador, un equipo de punto de acceso inalámbrico o un servidor.En caso de utilizar una sola placa de red y conexiones ADSL via ethernet, debera desactivarse esta opción y realizar la configuracion del ADSLen una etapa posterior.

Iniciando la Instalación

Para iniciar la instalación de Fedora Core, arranque la computadora desde el medio arrancable. El medio arrancable provee los programas y archivos necesarios para iniciar el programa de instalación.

Nota: Las capturas de pantalla están mostradas en el lenguaje inglés, siendo recomendable realizarla en español si no se posee conocimientos de inglés. La traducción de las palabras son las siguientes.

Next: Siguiente Cancel: Cancelar Fordward: Adelante



Pantalla de Arranque

Si presiona **Intro**, la instalación se ejecuta en el modo por defecto. En el modo por defecto, la instalación usa una interfase gráfica si es posible.



Pantalla de Prueba de Medio

Seleccione **Aceptar** para probar los discos, o seleccione **Omitir** para proceder con la instalación sin probar los discos.Después de probar el primer disco, aparecerá otra pantalla y le mostrará el resultado obtenido.Seleccione **Aceptar(Continue)**.

Identificación de su Región

Si el sistema de instalación falla al identificar la placa de video de su computadora, le muestra una pantalla de texto en vez de la interfase gráfica por defecto. Las pantallas de texto le proveen las mismas funciones que las pantallas estándar.Más tarde en el proceso de instalación podrá especificar su hardware de video manualmente.

Selección de Idioma

El programa de instalación muestra una lista de idiomas soportados por Fedora.Se recomienda realizar la instalación en inglés, pero puede optarse por la instalación en español. Luego debera elegir el teclado, que en su caso será el español latinoamerica o español España, según corresponda.



Seleccione Siguiente para continuar.

Actualización de un Sistema Existente

El sistema de instalación detecta automáticamente si existe alguna instalación de Fedora Core. Este proceso actualiza el sistema existente con las versiones nueva, pero no borra ningún dato de los usuario dentro del directorio home. La estructura de partición actual no cambia. Los cambios de configuración de su sistema se hacen solamente si un paquete que se actualiza lo demanda. La mayoría de los paquetes que se actualizano no cambian la configuración del sistema, sino que instalan un archivo de configuración adicional paraque lo examine más tarde.

Si su sistema contiene una instalación de Linux Fedora Core o Red Hat, aparece la siguiente pantalla:

fed	ora	5 40	*
•	Install Fedora Core Choose this option to freshly install your system. Existing software and data may be overwritten depending on your configuration choices.		
• M	Upgrade an existing installation Choose this option if you would like to upgrade your existing Fedora Core system. This option will preserve the existing data on your drives.		
	iowing installed system will be upgraded: Fedora Core 5.92 (/dew/VolGroup00/LogVol00) 😫		
Belease Not	es	ack	₩ <u>N</u> ext

Pantalla de Exámen de Actualización

Para realizar la actualización de un sistema existente, elija la instalación apropiada desde la lista desplegable y seleccione **Siguiente**.

Partición del Disco

Fedora Core crea y usa varias *particiones* en el disco rígido disponible. Puede necesitar personalizar las particiones y laforma de administrar los discos.

Información General sobre Particiones

Un sistema Fedora Core tiene al menos tres particiones:

- Una partición de datos montado en /boot
- Una partición de datos montado en /
- Una partición swap

Muchos sistmas tienen más particiones que las mínimas listadas arriba. Elija particiones basadas en su necesidad particular. Para redimensionar un disco donde se posee instalado Windows para dejar espacio libre, debe primer desfragmentar la particion de windows, y utilizar el software Partition Magic, o similar para realizar el redimensionamiento del disco, dejando espacio libre para instalar Linux, permitiendo en una fase avanzada de la instalación iniciar un dual boot, es decir al momento de arranque de la PC elegir con que Sistema Operativo operar.

stallation y default, a asonable	requires partitioning of your hard drive. a partitioning layout is chosen which is for most users. You can either choose	
lemove lin	nux partitions on selected drives and create default layou	rt. 🗢
<u>S</u> elect	the drive(s) to use for this installation.	
	Advanced storage configuration	
] Re <u>v</u> iew a	and modify partitioning layout	

Pantalla de Opciones de Partición

El recuadro en la pantalla lista los discos disponibles. Por defecto, el proceso de instalación puede afectar todos los discos en su computadora. Para asegurar que los discos específicos no son reparticionados, limpie el cuadro de verificación de esos discos en la lista.

El proceso de instalación elimina cualquier partición existente en los discos seleccionados, y las reemplaza con el conjunto de particiones por defecto de Fedora Core. Todos los otros tipos de particiones permanecensin cambios. Por ejemplo, las particiones usadas por Microsoft Windows y las particiones de recuperación del sistema creados por el fabricante de la computadora, se dejan ambas intacatas. Puede elegir una alternativa desde una lista descolgable:

Eliminar todas las particiones de los discos seleccionados y realizar una configuración por defecto

Evite esta opción, a menos que desee borrar todos los sistemas operativos existentes y los datos en los discos seleccionados.

Eliminar todas las particiones de los discos seleccionados y realizar una configuración por defecto

Si los discos seleccionados tienen alguna partición deLinux, esta opción las elimina e instala Fedora Core en el espacio libre resultante. Esta opción no modifica las particiones asignadas a otros sistemas operativos no Linux. Sin embargo, no discrimina entre particiones asignadas a distintas distribuciones de Linux, y las eliminará.

Usar el epacio libre en los discos seleccionados y crear una configuración por defecto

Si los discos seleccionados tienen espacio libreque no ha sido asignado a una partición, esta opción instala Fedora Core en ese espacio libre. Esto asegura que no se modifica ninguna partición existente en el proceso de instalación.

Crear una configuración personalizada

Puede especificar manualmente el particionado en los discos seleccionados. La pantalla siguiente le permite configurar los discos y particiones para su computadora, Si elije esta opción, Fedora Core no crea particiones por defecto.

Seleccione **Revisar y modificar el diseño de las particiones** para personalizar el conjunto de particiones que crea Fedora Core, para configurar a su sistema para que use discos en arreglos RAID, o para modificar las opciones de arranque de su computadora. Si elige una de las alternativas de partición, esta opción es automáticamente seleccionada.

Use las Opciones avanzadas de almacenamiento si:

- Si queire instalar Fedora Core a un disco conectado a través del protocolo *iSCSI*, seleccione **Opciones avanzadas de almacenamiento**, luego elija **Agregar destino iSCSI**, y luego **Agregar disco**. Provea una dirección IP y el nombre iniciador iSCSI y luego selecione **Agregar disco**.
- Si quiere deshabilitar un dispositivo *dmraid* que se ha detectado al momento de arrancar.

CDisk Druid

Disk Druid es un programa interactivo parala edición de las particiones. Los usuarios lo corren solamente dentro del sistema de instalación de FedoraCore. Disk Druid le permite configurar RAID por software de Linux y*LVM* para proveer más extensibilidad y confiabilidad en el almacenamiento de datos.

Creación de una Partición /home

Si espera que Ud. u otros usuarios almacenarán datos en el sistema, debe crear una partición separada para el directorio /home dentro de un grupo de volúmen. Con una partición /home separada, puede actualizar o reinstalar Fedora Core sin borrar archivos de datos de los usuarios.

fedor	ra. [*]		^)	2			35	8)	
5	ive /dev/sda (5114 5042 5012 MB	MB) (Ma	del: VMw	are, VM	ware \	/irtual	S)		
New	Edit	Delet	e	Res	et	[RAID	Ţām]
Device	Mount Point/ RAID/Volume	Туре	Format	Size (MB)	Start	End			
✓ LVM Volume Groups ♥ VolGroup00				4960	3				
LogVo100	1	ext3	1	3936					
LogVol01		swap	1	1024					
Hard Drives									
Hide RAID device/LV	M Volume <u>G</u> roup me	mbers							
									_

Disk Druid muestra las siguientes acciones en el programa de instalación:

Nuevo

Seleccioen esta opción para agregar una partición o volúmen físico LVM al disco.En el diálogo para **Agregar partición**, elija un punto de montaje y un tipo de partición. Si tiene más de un disco en el sistema, elija cuál disco puede contener la partición. Indique el tamaño en megabytes para la partición.

También puede elegir tres opcionees parael tamaño de su partición:

Tamaño fijo

Usa un tamaño fijo lo más cercano a lo que ingresó como sea posible.

Llenar todo el espacio hasta

Hace crecer la partición hasta un máximo elegido por Ud.

Completar hasta el máximo posible

Agranda la partición hasta que completa el resto de los discos selecionados.

Después de ingresar los detalles de su partición, seleccione Aceptar para continuar.

Editar

Seleccione esta opción para editar una partición existente, grupo de volumen LVM, o un volúmen físico LVM que no esparte todavía de un grupo de volúmenes. Para cambiar el tamaño de una partición de volúmen físico LVM, primero quítela de cualquier otro grupo de volúmenes.

Cargador de Arranque

Un cargador de arranque es un pequeño programaque lee e inicia un sistema operativo. Fedora Core

usa el cargador de arranque **GRUB** por defecto. Si tiene varios sistemas operativos, el cargador de arranque determina cuál iniciar, usualmente ofreciéndolos en un menú.

The GRUB boo	t loader will be installed on /dev/sda.	
No boot loade	r will be installed.	
bu can configure boot from the l hange the opera	the boot loader to boot other operating systems. It will all ist. To add additional operating systems, which are not aut ting system booted by default, select 'Default' by the desir	ow you to select an operating system omatically detected, click 'Add.' To 'ed operating system.
Default Label	Device	Add
Fedora 6	Core /dev/VolGroup00/LogVol00	Edit
		Delete
boot loader pas recommended	sword prevents users from changing options passed to the that you set a password. Ider password Change password	kernel. For greater system security,
Configure adv	anced boot loader options	
	ar	

Manteniendo la Configuración de si Cargador de Arranque Actual

Por defecto, el programa de instalación instala GRUB en el *registro maestro de arranque*, o MBR, del dispositivo en el sistema de archivo raíz.

Inicio de Sistemas Operativos Adicionales

Si ya tiene otros sistemas operativos instalados, Fedora Core intentará detectarlos automáticamente y configurar **GRUB** para que los arranque. Puede configurar manualmente cualquier otro sistema operativo adicional si **GRUB** no lo detecta. Para agregar, quitar o cambiar los valores del sistema operativo detectado, use las opciones provistas.

Agregar

Presione el botón **Agregar** para incluir un sistema operativo adicional enGRUB. Fedora Core le muestra el diálogo que está en <u>Figura 11.2, "Agregando Sistemas Operativos al Menú de</u> <u>Arranque"</u>.

Seleccione la partición del disco que contiene el sistema operativo arrancable de la lista desplegable e ingrese una etiqueta. **GRUB** le muestra esta etiqueta en el menú de arranque.

Editar

Para cambiar un registro del menú de arranquede GRUB, seleccione el mismo y luego presione **Editar**

No be	oot loader wil	ll be installe	ed.				-	
ou can i	configure the	boot loade			Image		to select an	operating system
boot f	rom the list.	To add addi system bo	Enter a labe menu. The	el to be d device (c	lisplayed in or hard drive	ally detected, click 'Add.' To rating system.		
Default	Label	Device	number) is	the devic	ce from white	ch it boots.		Add
	Fedora Core	/dev/VolG	Label	Other 0	25			Edit
			Device	/dev/so	dal	÷		Delete
boot lo recom	ader passwo mended that a boot loader	rd prevents you set a p password		(X Cancel	<u>Фок</u>	. For greate	r system security, i

Agregando Sistemas Operativos al Menú de Arranque

Configuración de Red

Use esta pantalla para personalizar la configuración de red de su sistema Fedora.

La configuración manual de la red de un sistema Fedora no es a menudo necesaria. Muchas redes tiene un servicio de *DHCP* (Protocolo de Configuración Dinámicade Equipo) que automáticamente provee a los sitemas conectados con los datos de configuración. Por defecto, Fedora Core activa todas las interfases de red de su computadora y la configura para que usen DHCP.Hablar de ADSL

Active on Boot	Device	IPv4/Netmask	IPv6/Prefix	Edit			
	eth0	DHCP	DHCP				
automaticali	y via DH	ICP					
manually	ocalhost.	ICP localdomain			(e.g., host.domain.c	om)	
manually	y via DH ocalhost. Setting:	ICP Jocaldomain S			(e.g., host.domain.c	om)	
<u>m</u> anually scellaneous	y via DH ocalhost Setting	ICP Jocaldomain S			(e.g., host.domain.co	om)	
) <u>m</u> anually Iscellaneous ateway: 1mary DN5:	y via DH scalhost. Setting:	ICP Jocaldomain S			(e.g., host.domain.c	om)	

Si su computadora será un servidor, no use DHCP. En su lugar configure la red manualmente. La configuración manual dela red le permite a su servidor entrar a la red local aún cuando el proveedor de DHCP está caído.

Especifique si una interfase debe ser activada automáticamente al arrancar con la casilla **Activar al Arrancar** de ese dispositivo. Puede activar una interfase de red manualmente en cualquier momento después de arrancar el sistema.

Nombre de la Computadora

En algunas redes, el proveedor DHCP también provee el nombre de la computadora o *nombre de equipo*. Para especificar el nombre de equipo, seleccione **Manual** y luego teclée el nombre completo en el recuadro. El nombre completo de equipo incluye el nombre de la computadora y el nombre del dominio al que pertenece, por ejemplo *maquina1.ejemplo.com*. El nombre de equipo es **maquina1**, y el nombre de dominio es **ejemplo.com**.

Selección de una Zona Horaria

Fedora le muestra en la pantalla dos métodos para la selección de la zona horaria.



Para seleccionar una zona horaria usando el mapa, primero ubique el puntero del ratón sobre la región en el mapa. Haga clic una vez para amplificar la región en el mapa. Luego seleccione el punto amarillo que representela ciudad más cercanaa su ubicación. Una vez que seleccione un punto, se vuelve una X roja para indicar su selección.

Para seleccionar una zona horaria usando la lista, seleccione el nombre de la ciudad más cercade su ubicación. Las ciudades están listadas en orden alfabético.

Hora Universal Coordinada (UTC)

La Hora Universal Coordinada es conocida también como Hora Media de Greenwich (GMT).

Si Fedora Core es el único sistema operativo en su computadora, seleccione **El reloj del sistema usa UTC**. El reloj es una pieza de hardware en su computadora. Fedora Core usa la configuración de la zona horaria para determinar el desplazamiento entre la hora local y UTC en el reloj del sistema. Este comportamiento es estándar para los sistemas operativos parecidos a Unix.

El programa de instalación de Fedora requiere que la clave de **root** sea de al menos seis caracteres de largo. Debido a que la cuenta **root** puede controlar potencialmente cualquier parte del sistema, use las siguientes recomendaciones paracrear una buena clave:

- Use una combinación de letras en mayúsculas, minúsculas, números, signos de puntuación y otros caracteres.
- No use un nombre o una palabra. Oscurecer la palabra o el nombre sustituyendo algunos caracteres no es efectivo.
- No use la misma clave para más de un sistema.

Ingrese la clave de **root** en el campo **Clave de Root**. Fedora mostrará los caracteres como asteriscos por seguridad. Ingrese la misma clave en el campo **Confirme** para asegurar que sea la correcta.

fedc	ora	5	ρ	× 8)	,
The root act	count is used for admir ter a password for the	nistering the root user.			
Root <u>P</u> assword: <u>C</u> onfirm:	[
Belease Notes]			ack	₩ext

Después de poner la clave de root, seleccione **Siguiente** para proceder.

Selección del Software

Por defecto, el proceso de instalación de Fedora carga una selección de software que se ajusta a un sistema de escritorio.

fedora	
The default installation of Fedora Core includes a set of software applicable for general internet usage. What additional tasks would you like your system to include support for?	
Office and Productivity	
Software Development	
Web server	
Please select any additional repositories that you want to use for software installation.	
Fedora Extras	
dd additional software repositories	
You can further customize the software selection now, or after install via the software management application.	
Customize later <u>Customize now</u>	

Para incluir o quitar programas de las tareas comúnes, seleccione los items relevantes de la lista: Oficina y Productividad

Esta opción provee el suit de productividad OpenOffice.org, la aplicación de administración de proyectos Planner, herramientas gráficas como GIMP, y aplicaciones multimedia.

Desarrollo de Software

Esta opción provee las herramientas necesarias para compilar software en su sistema Fedora.

Servidor Web

Esta opción provee el servidor Web Apache.

Instalación desde Repositorios Adicionales

Puede definir *repositorios* para incrementar la disponibilidad de software en su sistema durante la instalación. Un repositorio es una ubicación de red que almacena paquetes de software junto con los

meta datos que los describen. Mucho de los paquetes de software usados en Fedora requieren que se instale otro software. El instalador utiliza los metadatos para asegurar que estos requerimientos sean cumplidos para cada pieza de software que elija para la instalación.

Por Instalar

No se hace ningún cambio a su computadora hasta que no haga clic en el botón **Siguiente**. Si aborta el proceso de instalación en este punto, el sistema Fedora Core estará incompleto y no se podrá usar. Para volver a las pantallas anteriores para realizar elecciones diferentes, seleccione **Anterior**. Para abortar la instalación, apague la computadora.



Instalación de Paquetes

Fedora Core informa el progreso de la instalación en la pantalla a medida que escribe los paquetes seleccionados a su sistema. Las instalaciones de red y DVD no requieren acción posterior. Si está usando CDs para instalar, Fedora Core le pedirá que cambie los discos periódicamente. Después de insertar un disco, seleccione **Aceptar** para continuar con la instalación.



Pantalla de Instalación de Paquetes

Después de que se completa la instalación, seleccione **Reiniciar** para reiniciar su computadora. Fedora Core expulsa cualquier disco cargado antes de que la computadora reinicie.

Primer Arranque

El **Agente de Configuración** arranca la primera vez que inicia un sistema nuevo de Fedora Core. Use el **Agente de Configuración** para configurar el sistema para poder usarlo antes de ingresar.



Pantalla de Bienvenida

Seleccione Siguiente para iniciar el Agente de Configuración.

Acuerdo de Licencia

Eseta pantalla muestra los términos generales de licencia para Fedora Core. Cada paquete de software en Fedora Core está cubierto por su propia licencia, la cual ha sido aprobada por la Iniciativa de Código Abierto (OSIen inglés). Para más información sobre OSI, vaya a <u>http://www.opensource.org/</u>.



Pantalla de Acuerdo de Licencia

Para proceder, seleccione **Si, estoy de acuerdo con el Acuerdo de Licencia** y luego seleccione **Siguiente**.

Firewall

El firewall contruído dentro de Fedora Core chequea cada conexión de red entrante y saliente de su máquina contra un conjunto de reglas. Estas reglas especifican qué tipos de conexiones son permitidas y cuáles son rechazadas.

Por defecto, el cortafuego está habilitado, con un conjunto simple de reglas que le permiten conexiones desde su sistema a otros, pero solo permiten conexiones de navegación y de SSH (SHell Seguro) desde otros sistemas. Puede realizar cambios en esta pantalla para permitir el acceso a servicios de red específicos en su sistema Fedora.

Sound Card FTP Mail (SMTP) NFS4 Ssmba Secure WWW (HTTPS) Other ports Other ports	Agreement Firewall SELinux Date and Time Create User	You can use a firewall to allow access to specific services on y from other computers and prevent unauthorized access from world. Which services, if any, do you wish to allow access to? Firewall: Enabled					omputer utside	
	Sound Card	Trusted services:	 FTP Mail (SMT NFS4 SSH Samba Secure V 	P) /WW (HTTPS)				

Pantalla de Firewall

Para habilitar el acceso a los servicios listado en esta pantalla, haga clic en la casilla de verificación contígua al nombre del servicio.

Para habilitar el acceso a otros servicios, seleccione**Otros puertos**, y **Agregar** para los detalles. Use el campo **Puerto**(s) para especificar ya sea el número de puerto o el nombre registrado del servicio. Seleccione el **Protocolo** relevante desde la lista descolgable. La mayoría de los servicios usan el protocolo TCP.

Evite desactivar el cortafuego. Si cree que es necesario deshabilitarlo, seleccione Sin firewall.

SELinux



Pantalla de SELinux

El marco de trabajo de *SELinux* (Linux con Seguridad Mejorada) es parte de Fedora Core. SELinux limita las acciones que los usuarios y los programas obligando políticas de seguridad a través del sistema operativo. Sin SELinux, los erroresde software o los cambios de configruación pueden hacer al sistema más vulnerable. Las restricciones impuestas por las políticas de SELinux proveen una seguridad extra contra accesos no autorizados.

Fije el modo de SELinux a uno de los siguientes:

Obligatorio

Seleccione este modo para usar la política SELinux destinada en su sistema Fedora. Este es el modo por defecto en instalaciones Fedora.

Permisivo

En este modo, el sistema está configurado con SELinux, pero cualquier brecha en la política de seguridad solamente causa que aparezca un mensaje de error. No se prohibe actualmente ninguna actividad cuando SELinux se instala en este modo. Puede cambiar el modo SELinux a **Obligatorio** en cualquier momento después de arrancar.

Desactivado

Si elije este modo de SELinux, Fedora no configura el sistema de control de acceso para nada. Para activar SELinux más tarde, seleccione **Sistema** → **Administración** → **Nivel de Seguridad y Cortafuego**.

Fecha y Hora

Si su sistema no tiene acceso a Internet o a un servidor de hora en red, fije manualmente la fecha y la hora de su sistema en esta pantalla. Sino, use servidores *NTP* (Protocolo de Hora en Red) para mantener la precisión del reloj. NTP provee el servicio de sincronización de hora a cumputadoras en la misma red. Internet contiene muchas computadoras que ofrecen servicios NTP públicos.

		ol	Protoc	k Time	Networ	Time	Date & ;
	2006					emhei	Date Sent
nt Time : 12:14:24	2000 -		Thus	Mod	7110	Hop	· Sept
Hour : 12	580	FN	Thu	wea	iue	Mon	Sun
Minute : 4	2	1	7	6	5	28	3
	16	15	14	13	12	11	10
econd : 54	23	22	21	20	19	18	17
	30	29	28	27	26	25	24
		6	5	4			

Usuario del Sistema

Debe crear una cuenta de usuario para Ud. con esta pantalla. Siempre use esta cuenta para ingresar al sistema Fedora Core, en vez de usar la cuenta **root**.

Welcome	A Oranta Mana
License	Create User
Agreement	It is recommended that you create a 'username' for regular (non-
SELInux	administrative) use of your system. To create a system 'username,' please
Date and Time	provide the information requested below.
> Create User	Usemame:
Sound Card	Full Namg:
	Password:
	Confirm Password:
5	
eur	If you need to use network authentication, such as Kerberos or NIS, please click the Use Network Login button.
	Use Network Login
	A Back Eorward

Pantalla de Usuario del Sistema

Ingrese un nombre de usuario y su nombre completo, y luego ingrese la contraseña elegida. Ingrese su contraseña una vez más en el recuadro **Confirme Contraseña** para asegurar que es correcta. Vaya a <u>Capítulo 14, *Ponga la Clave de Root*</u> para consejos sobre cómo elegir una contraseña segura.

Placa de Sonido

El **Agente de Configuración** intenta identificar automáticamente la placa de sonido de su computadora.

Create User	the second sound e center.
Sound Card Finsoniq Selected card Vendor: Ensoniq Model: ES1371 [AudioPCI-97] Module: snd-ens1371 Sound test Nolume settings Volume settings PCM device ES1371 DAC2/ADC \$	

Pantalla de Placa de Sonido

Haga clic en el boton play para chequear la configuración de la placa de sonido. Si la configuración es correcta, Fedora toca una secuencia de sonido. Puede ajustar el volúmen con la barra deslizante. La opción **Repetir** vuelve a tocar el sonido hasta que deseleccione la opción, para ayudarle a poner a tono su sistema.

Si su placa de sonido es identificada, pero no escucha sonido, verifique sus parlantes eintente nuevamente. En algunos casos, puede necesitar alterar las configuraciones adicionalees paraobtener la mejor calidad de sonido.

Buscando Documentación y Soporte

Los miembros de la comunidad Fedora proveen soporte a través de las listas de correo, foros web y Grupos de Usuarios Linux (LUGs) alrededordel mundo.

El sitio web par los foros oficiales es http://forums.fedoraforum.org/.

Los siguientes recursos proveen información de muchos aspectos de Fedora:

• El FAQ en el sitio web del Proyecto Fedora

http://fedoraproject.org/wiki/FAQ/

• Los documentos disponibles del sitio Web del Proyecto de Documentación de Fedora

http://fedoraproject.org/wiki/Docs/

• El Proyecto de Documentación de Linux (LDP)

http://www.tldp.org/

• La documentación de Linux para Empresas de Red Hat, mucha de la cual también se aplica a Fedora

http://www.redhat.com/docs/manuals/enterprise/